Создание VPN-соединения (PPTP) в Windows 7

В правом нижнем углу рабочего стола (рядом с часами) найти и нажать значок подключений, в появившемся окне выбрать «Центр управления сетями и общим доступом»



Если значок подключений отсутствует, следует воспользоваться меню «ПУСК», где в строке поиска ввести слово «центр». В появившемся списке необходимо выбрать «Центр управления сетями и общим доступом»

🧱 Центр диагностики Microsof	ft Office		
🚰 Центр обновления Windows	s		
🔞 Центр синхронизации			
🕓 Центр специальных возмож	кностей		
Панель управления (3) —			
陀 Центр поддержки			
👫 Центр управления сетями и	общим доступом]	
🏴 Проверка статуса безопасно	ости		
Ознакомиться с другими резу.	льтатами		
	a Constant - 19		
		Commence	
центр	X	Сменить пользо	

В открывшемся окне следует выбрать пункт «Настройка нового подключения или сети»



В появившемся окне выбора вариантов необходимо выбрать пункт «Подключение к рабочему месту» и нажать кнопку «Далее».

bioch	ите вариант подключения
-	Подключение к Интернету Беспроводное, скоростное или телефонное подключение к Интернету.
Ż	Создание и настройка новой сети Настройка нового маршрутизатора или точки доступа.
b	Подключение к рабочему месту Настройка телефонного или VPN-подключения к рабочему месту.
0	Настройка телефонного подключения Подключение к Интернету через телефонную сеть.

Если в системе уже существуют какие-либо подключения удаленного доступа, появится следующее окно, в котором нужно поставить указатель «Нет, создать новое подключение» и нажать кнопку «Далее».

Подключиться к рабочему месту	
Использовать имеющееся подключение?	
 Нет, создать новое подключение Да, выбрать существующее подключение 	
	Далее Отмена

В открывшемся окне выбрать «Использовать мое подключение к Интернету (VPN)»



В поле «Адрес в Интернете» следует ввести <u>10.0.0.2</u>. «Имя место назначения» желательно исправить на IVGU или IVSU соответственно и установить галочку в поле «Не подключаться сейчас, только выполнить установку для подключения в будущем», после чего нажать кнопку «Далее».

🚱 🗽 Подключиться к рабочи	ему месту		
Введите адрес Интернета для подключения			
Этот адрес можно получить у сетевого администратора.			
<u>А</u> дрес в Интернете:	10.0.0.2		
Имя местоназна <u>ч</u> ения:	IVGU		
Использовать <u>с</u> мар Использовать <u>с</u> мар Разрешить использ Этот параметр позв компьютеру, испол И на полкаточаться с	т-карту овать это подключение другим пользователям оляет любому пользователю, имеющему доступ к этому ьзовать это подключение.		
	Далее Отмена		

В поле «Пользователь» следует ввести Ваш логин для VPN, а в поле «Пароль» соответственно Ваш пароль и нажать кнопку «Создать/Подключить».

Dom sonstants	ВАШ ЛОГИН	1
Пользователь:	ВАШ ПАРОЛЬ	
risho ^{me}	Отображать вводимые знаки	1
	Запомнить этот пароль	
До <u>м</u> ен (не обязательно)		

Следующее появившееся окно необходимо просто закрыть.

Подключиться к рабочему месту.	
Подключение готово к использованию	
i i i	
Подключиться сейчас]
	<u>З</u> акрыть

Теперь следует снова открыть «Центр управления сетями и общим доступом» и выбрать пункт «Подключиться к сети»,

A Ste Strength F	Центр управления сетями и общим доступом	▼ 49 Поиск в панел	и управления
Панель управления - домашняя страница	Просмотр основных сведений о сет	и и настройка подкл	ючений
Изменение параметров адаптера	NIGHTMARE Network	Интернет	Просмотр полной ка
Изменить дополнительные параметры общего доступа	(этот компьютер) Просмотр активных сетей	Поди	лючение или отключе
		Тип доступа:	Интернет
	Network	Домашняя группа:	Готовность к созданию
	домашняя сеть	Подключения:	Подключение по локальной сети
	Изменение сетевых параметров Настройка нового подключения или Настройка беспроводного, широког VPN-подключения или же настройка Сподключение или повторное подключение или повторное и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	а сети полосного, модемного, при а маршрутизатора или точ ючение к беспроводному, ение к VPN.	мого или ки доступа. проводному, модемно
	Выбор домашней группы и парамет	ров общего доступа	
	Выбор домашней группы и парамет Доступ к файлам и принтерам, расп изменение параметров общего дост	ров общего доступа оложенным на других сете упа.	вых компьютерах, или
См. также	 Выбор домашней группы и парамет Доступ к файлам и принтерам, расп изменение параметров общего дост Устранение неполадок 	ров общего доступа оложенным на других сете упа.	вых компьютерах, или
См. также Брандмауэр Windows Домашняя группа	 Выбор домашней группы и парамет Доступ к файлам и принтерам, расп изменение параметров общего дост Устранение неполадок Диагностика и исправление сетевых 	ров общего доступа оложенным на других сете упа. проблем или получение с	вых компьютерах, или ведений об исправлен

Далее необходимо выбрать подключение «IVGU» или «IVSU» и нажать кнопку «Подключение».



В «Подключение» необходимо нажать кнопку «Свойства».

В открывшейся вкладке «Общие» необходимо убедиться в отсутствии галочки в отмеченной позиции

VPN	- свойства
Общие	Параметры Безопасность Сеть Доступ
Имя кое microsoft	ипьютера или IP-адрес назначения (например, .com, 157.54.0.1 или 3ffe:1234::1111);
Очере	дность установления подключения
Пере може напре	д тем как установить виртуальное подключение, ю сначала подключиться к публичной сети, имер, к Интернету.
D	начала набрать номер для этого подключения:
	Ψ
Сведена заявлен	ия о собираемых данных и их использовании см. в ии о конфиденциальности в Интернете.
	ОК Отмена

Затем следует перейти на вкладку «Параметры» и убрать галочку «Включать домен входа в Windows»

🚆 VPN - свойства	— ×
Общие Параметры Безопасность	Сеть Доступ
Параметры набора номера	ификат и т.д. vs
Параметры повторного звонка	
Число попыток набора номера:	3
Интервал между попытками:	1 минута 💌
Время простоя до разъединения:	никогда 🔻
Порог простоя:	~
🔽 Перезвонить при разрыве связи	и
Параметры РРР	
	ОК Отмена

На вкладке «Безопасность» очень внимательно выберите параметры настройки как указано ниже:

)бщие Параметры	Безопасность Сеть Доступ
Тип VPN:	
Туннельный проток	ол точка-точка (РРТР) 🛛 🔻 🔻
	Дополнительные параметры
Шифрование данных	
необязательное (по	дключиться даже без шифрования) 🔻 🔻
Проверка подлинн	ости
🔘 Протокол расши	иренной проверки подлинности (EAP)
	*
	Свойства
• Газрешить след	
езашифров Протокол про	анный пароль (РАР) оверки пароля (СНАР) crosoft CHAP версии 2 (MS-CHAP v2)
ротокол Міс	
Windows	вать автоматически имя входа и пароль (и имя домена, если существует)

На открывшейся вкладке «Сеть» отключаем необязательные компоненты в соответствии с рисунком и нажать кнопку «ОК»:

🎽 VPN - свойства 💽
Общие Параметры Безопасность Сеть Доступ
Компоненты, используемые этим подключением:
Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) П Ц Служба доступа к Файлам и принтерам сетей Microsoft
Клиент для сетей Microsoft
Установить Удалить Свойства
Описание
Позволяет другим компьютерам получать доступ к ресурсам данного компьютера с помощью сети Microsoft.
ОК Отмена
UTMONA

Теперь необходимо установить соединение с VPN-сервером. Для этого нажмите кнопку «Подключение»

• Подключени	ee: VPN-TOMTEL
Подьзователь:	ВАШ ЛОГИН
Пароль:	•••••
Сохранять имя пользователя и пароль: только дл <u>я</u> меня Сля лобого пользователя Подключение Отмена Сдойства Справка	